


## ПРОГРАММА СЖАТИЯ БАЗЫ ДАННЫХ В АРХИВНУЮ КОПИЮ

База данных формата InterBase может быть сжата и заархивирована в файл с расширением \*.GBK. Вы можете это сделать как стандартными средствами (например, программой «IBExpert»), так и с помощью программы «gdbarc.exe».



Программа «gdbarc.exe» не требует инсталляции или других специальных действий перед ее запуском. Единственное условие – на компьютере должен быть установлен сервер InterBase 6 (а соответственно файл базы данных также должен быть расположен на этом компьютере).

Программа может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. В первом случае, программа должна быть загружена круглосуточно (ее значок помещается в system tray).

Программа выполняет две основные функции:

1. Архивирует файл базы данных «WeighTerZD.gdb» в архивный файл с именем «гггг\_мм\_чч.gbk»;
2. Удаляет из текущей базы данных «WeighTerZD.gdb» события АСКД старше определенной даты. Эта дата определяется количеством дней хранения событий АСКД в текущей базе данных.

Таким образом, удаленные события есть в архиве, но отсутствуют в текущей базе – это защита от переполнения текущей базы данных.

## **Настройки программы:**

### **Файл базы данных**

Вы должны указать расположение файла текущей базы данных «WeighTerZD.gdb». Именно этот файл программа будет архивировать.

### **Пользователь архивирования**

Архивирование и последующее разархивирование баз данных формата InterBase осуществляется с параметрами только пользователя SYSDBA, который обладает правами администратора InterBase. Укажите пароль пользователя SYSDBA (по умолчанию - masterkey) для того, чтобы программа смогла заархивировать файл базы данных.

### **Период архивирования**

Это настройка необходима для автоматического функционирования программы. Задайте промежуток времени в днях, через который программа будет архивировать файл «WeighTerZD.gdb».

Задайте время, в которое программа будет производить архивацию.

### **Настройки SQL-запросов очистки**

Укажите программе имя и пароль пользователя, под которым к базе данных подключаются остальные программы комплекса «WeighTer ZD». Программа будет использовать параметры этого пользователя для доступа к таблицам базы и очистки «старых» событий.

Укажите программе, за какое количество дней хранить события АСКД в текущей базе данных. События старше этого периода времени будут удаляться из файла «WeighTerZD.gdb» при архивировании базы.

### **ВНИМАНИЕ!**

При размерах базы данных порядка 20 – 50 Мб и выше архивирование занимает определенное время – не спешите, дождитесь окончания работы программы.

Не забывайте периодически сохранять файлы текущей и архивных баз данных на отдельном носителе (к примеру на CD).

### **По всем вопросам обращайтесь:**

Новосибирск: (383) 266-43-60, 299-18-57

[Http://www.systc.ru](http://www.systc.ru)

E-mail: [info@systc.ru](mailto:info@systc.ru)